

112022

Kolektor Produkcja

Instrukcja



# Spis treści

Ważn	e informacje przed instalacją, wymagania	3
1.	Informacja o programie	5
2.	Konfiguracja	6
2.1	Konfiguracja bazy danych	7
2.2	Ustawienia wyrobów	8
2.3	Ustawienia surowców	9
2.4	Ustawienia odpadów	12
2.5	Ustawienia dokumentów MM	13
2.6	Wybór dostaw	15
2.7	Pozostałe ustawienia	17
2.8	Ustawienia widoku	18
2.9	Licencja	18
2.10	) Zmiana hasła	19
3.	Przykładowy proces realizacji produkcji	20
3.1	Przyjęcie wyrobu	22
3.2	Rozchód surowców	25
3.3	Wydanie surowca (MM)	30
3.4	Kontrola ilościowa wyrobu (MM)	35



Program **Kolektor Produkcja** został stworzony, aby usprawnić proces realizacji produkcji. Połączenie cech kolektora takich jak mobilność, niska waga oraz możliwość odczytywania kodów kreskowych wraz z naszym oprogramowaniem daje niespotykaną do tej pory łatwość raportowania produkcji.

# Ważne informacje przed instalacją, wymagania

- a) Komputer
  - System operacyjny Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012
     R2 lub nowszy.
  - Sieć lokalna udostępniona przez sieć bezprzewodową.
- b) Comarch ERP Optima
  - Licencja na handel lub handel plus (w zależności od trybu pracy). Tryb ustalany z wdrożeniowcem.

#### Uwaga:

Zgodnie z warunkami korzystania z oprogramowania Comarch ERP Optima, licencje przydzielane są stanowiskowo. Oznacza to, że pracownik na danym stanowisko pobiera licencję tylko raz. W przypadku modułu **Kolektor Produkcja** – niezbędny będzie wolny moduł Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus i moduł Handel lub Handel Plus (praca z cechami) w Comarch ERP Optima.

Rekomendujemy, aby zweryfikować ilość posiadanych licencji Comarch ERP Optima względem faktycznego zapotrzebowania, z uwzględnieniem licencji dla oprogramowani CTI. W praktyce należy przyjąć, że oprogramowanie CTI stanowi użytkownika któremu należy zapewnić licencjonowanie Comarch ERP Optima zgodnie z wykorzystywanymi przez niego funkcjonalnościami Comarch ERP Optima.



#### c) Kolektor danych

Aplikacja **Kolektor Produkcja** działa na serwerze terminali. Użytkownicy mobilni łączą się do aplikacji za pomocą klienta pulpitu zdalnego zainstalowanego na kolektorze lub tablecie/telefonie, który posiada możliwość odczytu kodów kreskowych (urządzenie odczytuje i przekazuje do aplikacji jako ciąg znaków). W związku z faktem, iż wszystkie operacje wykonywane są bezpośrednio na serwerze, niesie to za sobą konieczność posiadania efektywnej infrastruktury serwera terminali.

- NET Compact Framework 4.0 , 5.1.
- Najnowsze oprogramowanie Windows lub Android.
- Urządzenie musi posiadać możliwość połączenia się za pomocą pulpitu zdalnego z komputerem z Systemem operacyjnym Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012 R2 lub nowszy.
- Połączenie z siecią bezprzewodową.
- Znak po odczycie kodu musi być ustawiony na ENTER.
- Uruchomiony czytnik kodów.
- Każdy dodatkowy fizyczny kolektor danych uruchomiony w systemie musi mieć odpowiednik postaci dodatkowej licencji na serwerze terminali.
- d) Licencja
  - Wersja PEŁNA z licencją po wgraniu licencji program posiada pełną funkcjonalność. Po upływie ważności licencji można w dalszym ciągu pracować z programem, jednak po zainstalowaniu najnowszej wersji bez ważności asysty zostaje zablokowane tworzenie dokumentów, program będzie działał w wersji tylko do odczytu do momentu przedłużenia asysty.

#### UWAGA:



Program oferuje pełną funkcjonalność podczas pracy z modułem Handel Plus po stronie Comarch ERP Optima. W przypadku korzystania z module Handel możliwe jest, iż niektóre funkcje nie będą dostępne.



# 1. Informacja o programie

Program **Kolektor Produkcja** został stworzony, aby usprawnić proces realizacji produkcji i został przeznaczony do wykorzystania na kolektorach danych. Kolektory danych jako urządzenia mobile pozwalają na zdalną obsługę aplikacji, jednoczenie wykorzystując swoją podstawową funkcjonalność w postaci możliwość odczytu kodów kreskowych/QR.

Połączenie cech kolektora takich jak mobilność, niska waga oraz możliwość odczytywania kodów kreskowych wraz z naszym oprogramowaniem daje niespotykaną do tej pory łatwość raportowania produkcji.

**Kolektor Produkcja** to aplikacja, która instalowana jest na serwerze a kolektor danych łączy się z nią poprzez zdalny pulpit. Takie rozwiązanie gwarantuję stabilność oraz brak ryzyka utraty dotychczas wprowadzonych danych w przypadku np. rozładowania kolektora. W takiej sytuacji wystarczy podłączyć ponownie naładowane urządzenie i kontynuować pracę.

Aplikacja Kolektor Produkcja jest bezpośrednio spięta ze systemem **PRODUKCJA** i na podstawie zawartych tam zleceń, jest w stanie generować dokumenty do Comarch ERP Optima.

Program **Kolektor Produkcja**, dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych oraz bazowaniu na zleceniach produkcyjnych, umożliwia min. zdalne:

- przyjmowanie gotowych wyrobów na magazyn i generowanie dokumentów PW,
- rozchodowywanie surowców i generowanie dokumentów RW,
- wydawanie surowców do produkcji i generowanie dokumentów MM,
- kontrolkę ilościową wyrobów, które zostają przesunięte między produkcją a magazynem docelowym.

Ponad to, program na każdym z kroków przyśpiesza pracę i pozwala uniknąć błędów, jednocześnie podpowiada możliwe działania do wykonania.



# 2. Konfiguracja

Po poprawnym zainstalowaniu programu na komputerze, czynnością jaką należy zrobić jest skonfigurowanie programu, pod nasze oczekiwania. W tym celu należy przejść do zakładki **"Konfiguracji"**:

Logowanie 15:48:34 v6.1.0.0	<u></u>
Operator	
ADMIN	- 🍋
Hasło	
🗙 Wyjdź	Zaloguj 🦆



# 2.1 Konfiguracja bazy danych

W zakładce "Konf. bazy danych" należy skonfigurować połączenie aplikacji do serwera:

Konf. bazy danych 15:50:30 v6.1.0.0	
Serwer DESKTOP-DCN7B	
Tryb logowania Zintegrowane NT	<b>\</b>
Użytkownik ADMIN	
Hasło	
Baza konfiguracyjna	
CDN_CTIParaw	vany_spawaln 🐴
Baza firmy	(•)
CDN_CTI_demo_1	<b>\</b>
🗢 Powrót	Zapisz 🔚

- Serwer w tym należy wskazać adres ip serwera (bądź jego nazwę) wraz z instancją na której jest zainstalowana baza danych.
- Tryb logowania ten parametr odpowiada za wskazanie, czy program ma się logować do serwera za pomocą użytkownika systemu Windows, czy program ma się logować za pomocą użytkownika zdefiniowanego w ustawieniach serwera MSSQL (np. sa).
- Baza konfiguracyjna w tym polu należy wskazać bazę konfiguracyjną programu Comarch Optima.
- Baza firmy w tym polu należy wskazać nazwę firmowej bazy danych do której program ma się łączyć.



#### 2.2 Ustawienia wyrobów

W zakładce **"Ustawienia wyrobów"** należy ustawić jak ma przebiegać proces raportowania wyrobów (dla osób, które miały styczność z programem Produkcja by CTI, znajome będą pojęcia **"Realizacja Całkowita"** oraz **"Realizacja częściowa"**, a ta zakładka pozwala wybrać rodzaj realizacji):

Ustawienia wyrobów 15:51:08 v6.1.0.0		
Automatycznie generuj RW na	surowce	
Tak		<b>1</b>
Automatycznie generuj PW na	odpady	
Tak		4
Ostrzegaj przed utworzeniem o	dokumentu	
Tak		4
Możliwość edycji cechy		
Tak		<b>1</b>
Możliwość dodania nowego za	sobu do wyceny	
Tak		<b>1</b>
🗢 Powrót	Zapisz	

Pola "Automatycznie generuj RW na surowce" oraz "Automatycznie generuj PW na odpady" odpowiadają za wskazanie, czy Operator ma mieć możliwość generowania dokumentów RW oraz PW na odpad, oddzielnie, czy podczas generowania PW na wyrób program będzie generował wszystkie dokumenty w jednym kroku.

Jeśli zostanie wskazane **NIE**, wtedy na głównym oknie po zalogowaniu do aplikacji pojawi się osobny przycisk "*Rozchód surowca*".



- Parametr "Ostrzegaj przed utworzeniem dokumentu" wymusza na Operatorze potwierdzenie wygenerowania dokumentu PW na wyrób (bezpośrednio przed utworzeniem dokumentów PW pojawi się komunikat).
- Parametr "Możliwość edycji cech" odpowiada za możliwość edycji cechy wyrobu.
- "Możliwość dodania nowego zasobu do wyceny" dodawanie zasobu z poza listy planowanych zasobów na ZP opcja obsługiwana po zaznaczeniu w systemie PRODUKCJA sposobu wyceny wyrobu jako Cena kalkulacyjna -> Koszty zasobów -> Wybór wyceny zasobów na etapie realizacji ZP



#### 2.3 Ustawienia surowców

Zakładka **"Ustawienia surowców"** odpowiada za konfigurację tworzenia dokumentu RW na surowce:



Ustawienia surowców 10:32:13	
Tryb realizacji surowców	
Zgodnie z planem ZP	Ð
Ostrzegaj przed utworzeniem dokumentu	
Nie	Ð
< Powrót	Zapisz 📳

- Jeśli parametr "Tryb realizacji surowców" jest ustawiony na "Zgodnie z planem ZP" to podczas tworzenia dokumentu RW program pobierze odpowiednią ilość surowca w oparciu o ilość wyrobu, a Operator nie ma wpływu na proces tworzenia RW.
- Natomiast w sytuacji, kiedy ten parametr zostanie przestawiony na "Wybór ręczny", zostają udostępnione dodatkowe możliwości konfiguracji:

Ustawienia surowców 10:36:15						
Tryb realizacji surowców						
Wybór ręczny		Ð				
Ostrzegaj przed utworzeniem dokumentu						
Nie		Ð				
Podpowiadanie listy surowców						
Zgodnie z ilością wyrobu		Ð				
Kontrola surowców						
Ostrzegaj	Ostrzegaj					
l li						
< Powrót	Zapisz					

• Parametr **"Ostrzegaj przed utworzeniem dokumentu"** został opisany wyżej i wymusza na Operatorze potwierdzenie utworzenia dokumentu.



 Pole "Podpowiadanie listy surowców" daje możliwość wyboru, czy program podczas tworzenia dokumentu RW ma podpowiadać ilość.



Dostępne opcje:

- Zgodnie z ilością wyrobu program podpowiada ilość surowców, która została zaplanowana do danego zlecenia produkcyjnego.
- Brak (skanowanie ręczne) użytkownik nie ma podpowiedzi, sam decyduję jakie produkty zostają dodane/sczytane - cała odpowiedzialność na rozchód surowca jest na Operatorze.
- Parametr "Kontrola surowców" kontroluje, czy program ma pozwolić dodać surowiec, którego nie ma w surowcach planowych w Produkcji by CTI, czy taka sytuacja ma być zablokowana.



## 2.4 Ustawienia odpadów

Zakładka "*Ustawienia odpadów*" działa analogicznie do zakładki "*Ustawienia surowców*" ale odnosi się do odpadów produkcyjnych.



- Tryba realizacji odpadów:
  - Zgodnie z planem ZP odpady są spójne z tymi zaplanowanymi na zleceniu produkcyjnym.
  - Wybór ręczny operator podczas wskazywania odpadów ma możliwość ręcznego wyboru.
- Ostrzegaj przed utworzeniem dokumentu:
  - TAK/NIE jeśli zostanie zaznaczone "TAK" to przy generowaniu dokumentu PW na odpad pojawi się stosowny komunika. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie.



#### 2.5 Ustawienia dokumentów MM

Zakładka zawiera opcje dotyczące generowanych dokumentów przesunięć międzymagazynowych (MM).

Ustawien 15:54:22	ia dok. MM v6.1.0.0
¢	Ust. MM wydanie surowca
۵	Ust. MM zwrot surowca
<b>Ö</b>	Ust. MM kontrola wyrobu
🗢 Po	owrót

• Ust. MM wydanie surowca:





 Włącz wydania surowca – włącznie możliwości wydawania surowca (uwidacznia się opcja po zalogowaniu do aplikacji).

• Ust. MM zwrot surowca: (Ustawienie możliwości wykonania zwrotu surowca)

Ust. MM zwrot suro 14:10:24 v6.1.0.0	wca	J.
Włącz zwroty surowca		
Tak		<u></u>
	1	
🗢 Powrót	Zapisz	H

• Ust. MM kontrola wyrobu: (wybór TAK/NIE). Zaznaczenie *TAK* uwidacznia przycisk do kontroli ilościowej wyrobów, na głównej karcie (po zalogowaniu się do aplikacji).

Menu 10:41:17	v6.1.0.0
~	Przyjęcie wyrobu
~	MM Wydanie surowca
~	MM Kontrola wyrobu
2	Zmiana hasła
🗢 Po	owrót



#### 2.6 Wybór dostaw

Wybór dostaw dostępny dla użytkowników, którzy posiadają moduł Optima Handle Plus.

Ustawienia					
F Kont	f. bazv danvch				
 Öt Ustav	vienia wyrobów				
🛣 Ustaw	vienia surowców				
🗮 Ustav	vienia odpadów				
	wienia dok. MM				
w w	ybór dostaw				
🔅 Pozos	stałe ustawienia				
🧞 Usta	wienia widoku				
Ŷ	Licencja				
🗢 Powrót					
	1				
Ust. wyboru dosta 10:44:36 v6.1.0.0	W				
Włącz wybór dostaw Tak	<b>\</b>				
Pokaż datę dostawy Tak	<b>\</b>				
Pokaż numer dokumentu Tak	<b>%</b>				
Pokaż cechę 1 Tak	-				
Pokaż cechę 2					
INIE	1				
🗢 Powrót	Zapisz 📕				

 Włącz wybór dostaw (Tak/Nie) – określenie, czy opcja wyboru dostaw ma być dostępna. Wybór TAK odblokowuję pozostałe opcje do konfiguracji w tej zakładce.



• Pokaż datę dostawy (Tak/Nie) – zaznaczenie TAK uwidacznia datę dostawy w wierszu

obok kodu przy wydawaniu danego surowca do przesunięcia magazynowego MM.

W 1(	Wybór surowców do wydania 10:55:50 v6.1.0.0							
4	🕂 Dodaj <u>前</u> Usuń							
	Magazyn	Ko	d towaru	llość po	trze	llość	wybr	-
÷	Magazyn s	000	012	3,	0000		0,0000	
÷	Magazyn s	ОВ	UDOW	1,	0000		0,0000	
•	Magazyn s	000	011	3,0000			0,0000	=
ſ	Data dostaw	y	Dokumen	t dosta	LO	KALIZ/	ACJA	
	18.10.2022		PZ/130/20	)22				
	18.10.2022		PZ/131/20	)22				
							•	
÷	Magazyn s	000	030	3,	0000		0,0000	
÷	Magazyn s	000	031	3,0000			0,0000	
÷	B Magazyn s 000032		3,	0000		0,0000	-	
	🔀 Anuluj 🛛 OK 🖌							

 Pokaż numer dokumentu (Tak/Nie) - zaznaczenie TAK uwidacznia numer dokumentu dostawy przy wydawaniu danego surowca do przesunięcia magazynowego MM.

Wybór surowców do wydania 10:56:24 v6.1.0.0							3
4	🕂 Dodaj <u>前</u> Usuń						
	Magazyn	K	od towaru	llość pot	rze	llość wybr	
+	Magazyn s	000	0012	3,	0000	0,0000	)
٠	Magazyn s	OE	UDOW	1,	0000	0,0000	)
Ð	Magazyn s	000	0011	3,	0000	0,0000	) =
	Data dostaw	y	Dokumen	t dosta	LO	KALIZACJA	
1	18.10.2022		PZ/130/20	)22			
1	18.10.2022		PZ/131/20	)22			
						۱.	
÷	Magazyn s	000	0030	3,	0000	0,0000	)
+	Magazyn s	000	0031	3,	0000	0,0000	)
÷	■ Magazyn s 000032			3,	0000	0,0000	) _
	X Anuluj OK 🗸						



 Pokaż cechę 1 / Pokaż cechę 2 (Tak/Nie) – określenie widoczności kolumn z cechami towarów.

2.7 Pozostałe ustawienia



- Wyświetlanie towarów według określenie sposoby kolejkowania/wyświetlania towarów na liście wg:
  - o Kod towaru
  - o EAN
- Skanowanie towarów według wskazanie, jaki kod towaru ma być uwzględniany przy sczytywaniu towarów:
  - o Kod towaru
  - o EAN



## 2.8 Ustawienia widoku

- a) Pełny ekran (TAK/NIE) przy wyborze wyświetlania jako pełny ekran, aplikacja będzie się skalować automatycznie się do wymiarów wyświetlacza. Zaznaczenie NIE pozwala operatorowi określić format wyświetlanego okna aplikacji (szerokość px / wysokość).
  - *Szerokość (px)* wartość do wpisania uzupełnia użytkownik.
  - *Wysokość (px)* wartość do wpisania uzupełnia użytkownik.

Ustawienia widoku 15:00:50 v6.1.0.0	
Pełny ekran	
Nie	. 🐫
Szerokość (px)	
480	
Wysokość (px)	
640	
Styl ikon	
Produkcja	- 🍋
🗢 Powrót	Zapisz 📕

b) Styl ikon – wybór stylu graficznego ikon dla całej aplikacji. Zmiana ikon musi zostać dodatkowo potwierdzona przez operatora.

#### 2.9 Licencja

W zakładce **"Licencja"** należy wgrać plik licencyjny dostarczony przez firmę odpowiedzialną za program.



Konfiguracja lice 10:54:02	encji	
	Wczytaj licencję	
Ĩ	Usuń licencję	
Status: OK		^
Obsługa Pro NIP: 6311907 Asysta do: 30 Dozwolona ile	dukcji kolektorami 277 0.09.2030 ość sesji: 1	
Aktywne sesj	e: brak	~
< Pov	vrót	

## 2.10 Zmiana hasła



UWAGA:

Przed przystąpieniem do edycji hasła zalecane aby zostało one uprzednio zapamiętane, np. zewnętrznej aplikacji do zapamiętywania haseł.

W przypadku potrzebny zmiany hasła do programu należy użyć przyciski "Zmiana hasła" a następnie uzupełnić pola "*Aktualne hasło*", "*Nowe hasło*", "*Potwierdź nowe hasło*"





Zmiana hasła 09:58:15 yrs 1 0 0	
Aktualne nasio	
••••	
Nowe hasło	
•••	
Potwierdź nowe hasło	
•••	
🗢 Powrót	Zapisz 📕

Aby zapisać zmiany należy kliknąć "Zapisz".

# 3. Przykładowy proces realizacji produkcji

Z racji tego, że tworzenie zlecenia produkcyjnego odbywa się w innym programie, proces ten został pominięty, a przykład będzie dotyczył samego raportowania produkcji. Należy też zwrócić uwagę, że wygląd okien, czy sam proces jest zależny od konfiguracji, tak więc może się różnić od tego, który jest u Państwa.

Po włączeniu programu pojawia się okno logowania:

Logowanie 11:08:03	ම් මේ
Operator	
ADMIN	Ð
Hasło	
🛞 Wyjdź	Zaloguj 🖧

**Centrum Technologii Informatycznej** Zygmunt Wilder Ul. Świętojańska 35 | 44-100 Gliwice | NIP: 631-190-72-77 | REGON 278099141 tel./fax: 32 279 02 84 | e-mail: biuro@cti.org.pl | www.cti.org.pl



Lista Operatorów, jest pobierana z listy Operatorów zdefiniowanych w programie Produkcja by CTI.



Po wskazaniu Operatora raz wpisaniu hasła można przejść dalej za pomocą przycisku **"Zaloguj"** lub też za pomocą przycisku na klawiaturze **"Enter"**.

Następnie program przechodzi do okna wyboru tworzenia dokumentów:





## 3.1 Przyjęcie wyrobu

Opcja umożliwia tworzenie dokumentów **Przyjęcia wewnętrznego** (PW) na wyrób. Tworzony dokument zostaje zapisany w Cormach ERP Optima i tam zwiększ stan ilościowy danego zasobu.

W celu utworzenia dokumentu PW na wyrób należy przejść do zakładki "Przyjęcie wyrobu":

Przyjęcie wy 11:17:38	robu gotowego	
Zlecenie		Ð
< F	Powrót	I

Następnie należy wskazać numer zlecenia. Można to zrobić poprzez zeskanowanie kodu kreskowego, w którym zawarty jest numer zlecenia, lub poprzez wskazanie numeru zlecenia za pomocą ikony zaznaczonej na czerwono.

Przy wyborze należy wskazać zlecenie produkcyjne z listy. Strzałki służą do nawigacji.





Na ekranie kolektora pojawi się informacja jaki numer zlecenia jest obecnie realizowany oraz podstawowe informacje o nim. W kolejnym kroku należy wybrać dział '*Wybór działu'*. Podpowiadany dział pokrywa się z tym wskazanym przy tworzenie zlecenia produkcyjnego.

Przyjęcie wyrobu gotowego 15:45:14 v6.1.0.0	л. Ш
Zlecenie	
ZP/00052/2022	1
Wybór działu	
PRODUKCJA 1 ZMIANA	<b>\</b>
Wyrób gotowy	
Kod: ZS/700 Nazwa: Zasuwa kanatowa DN 700 AISI	
EAN: 222123322244	
llość zaplanowana: 1,00 szt	
Pozostało: 1,00 szt	
	-
llość realizowana	
Powrot	

Następnie w polu "**Ilość zrealizowana**" należy wskazać ilość wyrobu jaka ma się znajdować na dokumencie.



Po prawidłowym utworzeniu dokumentu na kolektorze pojawi się komunikat:



Uwaga:



Istnieje możliwość jednoczesnego generowania dokumentu PW oraz RW (Rozchodu wewnętrznego) i PW na odpad. W takim wypadku należy w konfiguracji <u>Ustawienia wyrobów</u> oznaczyć parametry na TAK.

Moment generowania dokumentów do Comarch ERP Optima widać w momencie pojawienia się okna.





Prawidłowe wygenerowanie dokumentu/dokumentów potwierdzone jest komunikatem:



#### 3.2 Rozchód surowców

Aby utworzyć dokument zdejmujący ze stanów magazynowych surowce (Rozchód wewnętrzny RW) należy przejść do zakładki "*Rozchód surowca*", następnie analogicznie jak przy tworzeniu dokumentu PW na wyrób, wybrać numer zlecenia produkcyjnego.







W kolejnym kroku należy wybrać dział. W polu "Ilość zrealizowana" należy wpisać ilość zrealizowanego wyrobu, według której program ma wyliczy ilość zużytego surowca:

Rozchód surowców 15:57:43 v6.1.0.0			
Zlecenie ZP/00034/2022		-	
Wybór działu PRODUKCJA 1 ZMI/	ANA	•	
Wyrób gotowy Kod: PW/2P/3/1000X500 Nazwa: Przesiewacz wibracyjny 2 pokładowy, moc 3,0 kW, format 1000x500 EAN: 5446664774 Ilość zapalanowana: 1,00 szt Ilość zrealizowana: 0,00 szt Pozostało: 1,00 szt			
llość realizowana 1			
<ul> <li>Powrót</li> </ul>	Dalej	•	



Wybór surowców do realizacji 08:47:14 v6.1.0.0				
🕂 Dodaj	<u>ញ</u> Usuń	<b>+</b> +1	<b>—</b> -1	
Magazyn	Kod towaru	Ilość dostęp	llość wybra	
Magazyn_P	000139	25,0000	4,99999999	
Magazyn_P	OBUDOWA	76,8000	0,9999999	
Magazyn_P	000140	8,0000	1,99999999	
Magazyn_P	000142	12,0000	1,9999999 😑	
Magazyn_P	000143	8,0000	1,99999999	
Magazyn_P	000144	8,0000	1,9999999	
Magazyn_P	000145	4,0000	0,9999999	
Magazyn_P	000146	7,5000	1,49999999	
Magazyn_P	000148	3,7000	0,6999999	
Magazyn P	0001/0	8 0000	1 0000000	
🗙 Ar	nuluj	0	K 🗸	

Podczas generowania dokumentu RW istnieje możliwość ręcznego dodania surowca za pomocą przycisku **"Dodaj"**, usunięcie surowca z listy przyciskiem **"Usuń"**, oraz korekty ilości za pomocą przycisków **"+1"** oraz **"-1"**.

Ilościowej korekcie ulega surowiec, którego wiersz został podświetlony (zaznaczony).

Wybór surowców do realizacji 09:09:30 v6.1.0.0				
🕂 Dodaj	📺 Usuń	+1	-1	
Magazyn	Kod towaru	llość dostęp	Ilość wybra	
Magazyn_P	000139	25,0000	4,99999999	
Magazyn_P	OBUDOWA	76,8000	0,9999999	
Magazyn_P	000140	8,0000	1,9999999	
Magazyn_P	000142	12,0000	1,99999999 =	
Magazyn_P	000143	8,0000	1,99999999	
Magazyn_P	000144	8,0000	1,99999999	
Magazyn_P	000145	4,0000	0,9999999	
Magazyn_P	000146	7,5000	1,49999999	
Magazyn_P	000148	3,7000	0,6999999	
Magazyn P	0001/0	8 0000	1 0000000	
🗙 Ar	nuluj	0	K 🗸	

Istnieje możliwość korekty ilości w kolumnie "*llość wybrana*" poprzez dwukrotne kliknięcie w kolumnę na danym surowcu.



Przy dodawaniu towaru spoza listy należy klikając "*Dodaj*", a następnie podać kod surowca.

Podawanie kodu może być poprzez jego wpisanie lub odczyt kodem kreskowwym.



Dodawany surowiec pojawia się na dole listy i zostaje od razu podświetlony, w celu edycji ilości.

Wybór surowców do realizacji 09:22:08 v6.1.0.0				
<mark>+</mark> Dodaj	<u>ញ</u> Usuń	+1	<b>—</b> -1	
Magazyn wagazyn_r	Kod towaru	llość dostęp o,0000	llość wybra	
Magazyn_P Magazyn_P	000142 000143	12,0000 8,0000	1,99999999 1,99999999	
Magazyn_P Magazyn_P	000144 000145	8,0000	1,99999999 0,99999999	
Magazyn_P Magazyn P	000146	7,5000	1,49999999	
Magazyn_P	000149	8,0000	1,99999999	
Magazyn_P Magazyn_P	000152	1,0000	2,00	
🔀 Ar	nuluj	0	K 🗸	

Gdy wszystkie surowce zostały dodane, należy kliknąć "**OK".** Program poprosi o potwierdzenie

wyboru.



Wymagane potwierdzenie 09:25:23 v6.1.0.0

# Czy akceptujesz wprowadzone dane?



Po poprawnym wygenerowaniu dokumentu RW, na kolektorze pojawi się komunikat:



Utworzony dokument jest od razu widoczny po stronie Comarch ERP Optima, w module Handel.



## 3.3 Wydanie surowca (MM)

Aby wydać surowce do produkcji (stworzyć dokument Przesunięcia magazynowego MM), należy po zalogowaniu do aplikacji wybrać "*MM Wydanie surowca*", a następnie wskazać zlecenie produkcyjne.

Menu 09:34:52	v6100	
<u> </u>	Przyjęcie wyrobu	
~	Rozchód surowca	
~	MM Wydanie surowca	
~	MM Kontrola wyrobu	
1	Zmiana hasła	
🗢 Po	owrót	
	Ļ	
Wydanie 09:42:36	surowca v6.1.0.0	7
Zlecenie		<b>\$</b>

Wybór zlecenia może się odbywać poprzez jego wpisanie w pole *Zlecenie*, sczytanie kodem kreskowym lub wybór z listy.





W kolejnych krokach należy wybrać dział: "Wybór działu".

System w polu "*Wyrób gotowy*" wyświetla informacje o wyrobie. Informacja "Pozostało" określa, na ile sztuk wyrobu zostało jeszcze do wyprodukowania.



Po kliknięciu "Dalej", aplikacja wyświetli oknu wyboru surowców.



Wyboru surowca można dokonać poprzez:

a) Zaznaczenie go na liście oraz ręczne wpisanie ilości.
 W zalożności od konfiguracji, system pozwoli lub zablekuje pob

W zależności od konfiguracji, system pozwoli lub zablokuję pobranie większej ilości surowca, niż jest wskazana na technologii w zleceniu.



Jeśli wybrana ilość surowca jest zgodna z tą na technologii to dany wiersz z surowcem zmieni kolor na zielony.

W 1(	Wybór surowców do wydania 10:03:00 v6.1.0.0					l	
4	Dodaj	Wycz	÷	+1	_	-1	
	Magazyn	Kod towaru	llość	potrze	llość	wybr	<b>^</b>
÷	Magazyn s	000012		3,0000		0,0000	
÷	Magazyn s	OBUDOW		1,0000		0,0000	
⊡	Magazyn s	000011		3,0000		3,0000	=
ſ	Data dostawy	llość doste	ępna	llość	wybra	na	
3.	10.2022		1,0000		0,	0000	
3.	10.2022		5,0000			3	
4						•	
÷	Magazyn s	000030		3,0000		0,0000	
÷	Magazyn s	000031		3,0000		0,0000	
÷	Magazyn s	000032		3,0000		0,0000	-
	🗶 Anı	uluj		O	<	<b>√</b>	



#### UWAGA:



W przypadku braku obsługi partii dostaw (moduł Handel) w Comarch ERP Optima, należy w konfiguracji wyłączy wybór dostaw. Okno wybory surowca zostanie zmienione j.n.

Wybór sui 10:21:51	rowców dc v6.1.0.0	wydania	2 
🕂 Dodaj	📺 Usuń	+1	<b>—</b> -1
Magazyn	Kod towaru	llość potrze	Ilość wybra 📤
Magazyn s	000012	3,0000	0,0000
Magazyn s	OBUDOWA	1,0000	0,0000
Magazyn s	000011	3,0000	0,0000
Magazyn s	000030	3,0000	0,0000 =
Magazyn s	000031	3,0000	0,0000
Magazyn s	000032	3,0000	0,0000
Magazyn s	000033	1,0000	0,0000
Magazyn s	000050	1,0000	0,0000
Magazyn s	000079	1,0000	0,0000
Magazyn e	00001	1 0000	0.0000 -
🗙 Ar	nuluj	0	K 🖌

b) Odczyt kodu kreskowego surowca i wprowadzenie ilości.
 Po kliknięciu na "*Dodaj*" w polu "*Kod towaru*" możliwy jest odczyt kodu kreskowego za pomocą kolektora danych.

Wskaż iloś 10:28:23	ść v6.1.0.0		
000033	1		- √
			×
Magazyn	Kod towaru	llość potrzebna	llość wybrana 📤
Magazyn suro	000012	3,0000	0,0000
Magazyn suro	OBUDOWA_Z	1,0000	0,0000
Magazyn suro	000011	3,0000	0,0000
Magazyn suro	000030	3,0000	0,0000
Magazyn suro	000031	3,0000	0,0000
Magazyn suro	000032	3,0000	0,0000
Magazyn suro	000033	1,0000	0,0000
Magazyn suro	000050	1,0000	0,0000
Magazyn suro	000079	1,0000	0,0000
🔀 Ar	nuluj	0	К 🗸



Należy sczytać kod kreskowy, wprowadzić ilość oraz zatwierdzić. Po każdym potwierdzeniu okno "Kod towaru" zostaje wyczyszczone aby umożliwić kolejny odczyt surowca.

Wprowadzone ilości zostają zaznaczone na zielono. Jeśli jakiś rekord ma wartość "O" w kolumnie "Ilość potrzebna" oznacza to, iż surowiec ten został już wcześniej wydany.

Wskaż Kod 10:34:25	d towaru v6.1.0.0			۵.	ļ
. Kod towaru				✓	
				×	
Magazyn	Kod towaru	llość potrzebna	llość w	ybrana	<b>A</b>
Magazyn suro	000139	10,0000		0,0000	
Magazyn suro	OBUDOWA_Z	0,0000		0,0000	
Magazyn suro	000140	6,0000		6,0000	
Magazyn suro	000142	6,0000		0,0000	=
Magazyn suro	000143	6,0000		0,0000	
Magazyn suro	000144	6,0000		0,0000	
Magazyn suro	000145	3,0000		0,0000	
Magazyn suro	000146	4,5000		0,0000	
Magazyn suro	000148	2,1000		0,0000	-
🔀 Ar	nuluj	0	K	✓	

Niezależnie od wyboru sposobu wyboru surowca, aby wygenerować dokument MM należy uprzednio potwierdzić przyciskiem "*OK*". Pozytywnie utworzony dokument zostanie potwierdzony komunikatem:

Komunikat 10:37:13 v6.1.0.0	
Utworzono dokumenty: MM/169/2022	





## 3.4 Kontrola ilościowa wyrobu (MM)

Aplikacja umożliwia kontrolę ilości wyrobów. Kontrola ma na celu weryfikację ilości wyrobów, które zostają przesunięte między np. magazynem produkcji a magazynem handlowym.

Menu 08:56:28 v6	5.1.0.0
~	Przyjęcie wyrobu
~	Rozchód surowca
<b>~</b>	MM Wydanie surowca
~	MM Kontrola wyrobu
1	Zmiana hasła
🗧 Pow	rót

Zakładka "*MM Kontrola wyrobu*" generuję dokument przesunięcia magazynowego MM (należy ją uprzednio włączyć w konfiguracji <u>Ustawienia dokumentów MM</u>).

Po kliknięciu na "*MM Kontrola wyrobu*" należy wybrać Zlecenie (odczyt kodem kreskowym lub wybór z listy).

Kontrola wyrobu 08:59:31 v6.1.0.0	2
Zlecenie	





W przypadku, gdy wybrane przez użytkownika zlecenie nie zostało jeszcze ukończone (nie powstał żaden gotowy wyrób, brak dokumentu PW), aplikacja wyświetli komunikat:



Należy kliknąć "*Powrót*" i wybrać inne zlecenie.



Po wyborze zlecenia należy uzupełnić dział ("Wybór działu"). W sekcji "*Wybór gotowy*" są min. informacje, ile produktów zostało już skontrolowane. Jako "*Pozostało*" należy rozumieć możliwą ilość towarów, którą na tą chwilę można skontrolować (przesunąć z jednego magazynu na drugi).

Kolejny krok to podanie przez operatora ilość kontrolowanych wyrobów w wierszu **"Ilość** realizowana".

Kontrola wyrob 09:43:03 v6.1.0	u ).0			2
Zlecenie				
ZP/00063/2022				· 🐫 ·
Wybór działu				
				<b>1</b>
Wyrób gotowy				
Kod: ZK/DN400/AISI Nazwa: Zasuwa kanało EAN: 222222222223 Ilość zaplanowana: 5,0 Ilość zrealizowana: 3,0 Ilość skontrolowana: 0, Pozostało: 3,00 szt	wa DN 4 3 0 szt 0 szt 00 szt	400 AISI		•
llość realizowana				
3				
🗢 Powró	t		Dalej	•

Potwierdzenie wyboru przyciskiem "*Dalej*" zostanie wyświetlone okno potwierdzające utworzenie dokumentu MM.

Utworzo	no	
dokumer	nty:	
MM/172/	2022	
·····		



Po kliknięciu "OK" aplikacja wraca do głównego okna widocznego po zalogowaniu.

