

EKSPORT CENNIKA NA FTP BY CTI

INSTRUKCJA


Spis treści

1. Opis programu.....	2
2. Konfiguracja połączenia.....	2
3. Konfiguracja programu.....	3
4. Uruchomienie programu.....	4

1. Opis programu

Program Eksporter Cennika by CTI służy do wysyłki wygenerowanego przez aplikację cennika z programu Comarch ERP OPTIMA. W pliku można zawrzeć dodatkowo pobrane atrybuty oraz istnieje możliwość zdefiniowania magazynów, z których mają być pobrane wartości dla eksportowanych zasobów.

2. Konfiguracja połączenia



I. Ustawienia MSSQL


- **Serwer** – jest to nazwa serwera MS SQL
- **Baza** – nazwa bazy głównej
- **Tryb logowania** – NT (logowanie za pomocą poświadczeń windows) lub użytkownik i hasło (logowanie NT wykorzystujemy jeśli program pracuje na stanowisku serwerowym.)
- **Baza danych** – baza danych MSSQL OPTIMA

II. FTP

- **Serwer** – adres serwera ftp
- **Użytkownik** – użytkownik serwera FTP
- **Hasło** – hasło użytkownika

3. Konfiguracja programu

Do poprawnego uruchomienia programu potrzebna jest konfiguracja odpowiednich wartości. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyny i Atrybuty.



W tej zakładce należy wybrać odpowiednio:

- a) Z jakich magazynów mają być pobierane stany magazynowe. Należy je przesuwać za pomocą strzałek – w lewo lub prawo.
- b) Należy określić jakie atrybuty i ich wartości mają być pobierane i uwzględniane do utworzenia dokumentu cennika, z bazy ERP. Należy je przesuwać za pomocą strzałek – w lewo lub prawo.

Lista rozwijalna z możliwością wyboru atrybutu służy do pobrania dodatkowej ilości magazynowej i zsumowanie z zaznaczonymi magazynami. Wskazany atrybut powinien być umieszczony na kartotece

towarowej i powinien mieć wprowadzoną wartość stanu do zsumowania. Jeśli lista jest pusta, należy pobrać atrybuty.




! UWAGA ! Jeśli atrybuty nie zostały wyświetlone w oknach – proszę kliknąć przycisk **POBIERZ AKTUALNE**.

4. Uruchomienie programu

Po poprawnym skonfigurowaniu mechanizmu można przystąpić do uruchomienia.

W tym celu należy przejść do zakładki Zadania i odpowiednio ustawić czasowe wykonywanie zadań:



- **Jednorazowo, teraz** – jednorazowo
- **Codziennie o** – raz dziennie o określonej porze
- **Co [minut]** – co określoną ilość minut.

Aby dodać zadanie i rozpocząć procesowanie należy kliknąć **Utwórz zadanie**. Program rozpocznie prace.